

Kaspersky Internet Security

**KASPERSKY** **lab**

## Руководство использования функции родительского контроля

ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ: 15.0 MAINTENANCE RELEASE 1

# КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА КОМПЬЮТЕРЕ И В ИНТЕРНЕТЕ

Этот раздел содержит информацию о том, как с помощью Kaspersky Internet Security контролировать действия пользователей на компьютере и в интернете.

## В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ

---

Использование Родительского контроля.....	<a href="#">1</a>
Переход к настройке параметров Родительского контроля.....	<a href="#">2</a>
Контроль использования компьютера.....	<a href="#">2</a>
Контроль использования интернета.....	<a href="#">3</a>
Контроль запуска игр и программ.....	<a href="#">5</a>
Контроль общения в социальных сетях.....	<a href="#">6</a>
Контроль содержания переписки.....	<a href="#">7</a>
Просмотр отчета о действиях пользователя.....	<a href="#">8</a>

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ

*Родительский контроль* позволяет контролировать действия разных пользователей на компьютере и в сети. С помощью Родительского контроля вы можете ограничивать доступ к интернет-ресурсам и программам, а также просматривать отчеты о действиях пользователей.

В настоящее время доступ к компьютеру и интернет-ресурсам получает все большее количество детей и подростков. При использовании компьютера и интернета дети сталкиваются с целым рядом угроз:

- потеря времени и / или денег при посещении чатов, игровых ресурсов, интернет-магазинов, аукционов;
- доступ к веб-ресурсам, предназначенным для взрослой аудитории (например, содержащим порнографические, экстремистские материалы, затрагивающим темы оружия, наркотиков, насилия);
- загрузка файлов, зараженных вредоносными программами;
- ущерб для здоровья от чрезмерно длительного нахождения за компьютером;
- контакты с незнакомыми людьми, которые под видом сверстников могут получить личную информацию о ребенке (например, настоящее имя, адрес, время, когда никого нет дома).

Родительский контроль позволяет снизить риски, связанные с работой на компьютере и в интернете. Для этого используются следующие функции:

- ограничение использования компьютера и интернета по времени;
- создание списков разрешенных и запрещенных для запуска игр и приложений, а также временное ограничение запуска разрешенных программ;

- создание списков разрешенных и запрещенных для доступа веб-сайтов, выбор категорий не рекомендованного к просмотру содержимого веб-ресурсов;
- включение режима безопасного поиска с помощью поисковых систем (при этом ссылки на веб-сайты с сомнительным содержанием не отображаются в результатах поиска);
- ограничение загрузки файлов из интернета;
- создание списков контактов, запрещенных или разрешенных для общения в программах мгновенного обмена сообщениями и в социальных сетях;
- просмотр текста переписки в программах мгновенного обмена сообщениями и в социальных сетях;
- запрет пересылки определенных персональных данных;
- поиск заданных ключевых слов в тексте переписки.

Вы можете настраивать функции Родительского контроля для каждой учетной записи пользователя на компьютере отдельно. Вы также можете просматривать отчеты Родительского контроля о действиях контролируемых пользователей компьютера.

## ПЕРЕХОД К НАСТРОЙКЕ ПАРАМЕТРОВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ

► Чтобы перейти к настройке параметров Родительского контроля, выполните следующие действия:

1. Откройте главное окно программы.
2. В главном окне программы нажмите на кнопку **Родительский контроль**.
3. При первом входе в окно **Родительский контроль** программа предложит задать пароль для защиты параметров Родительского контроля. Выберите один из предложенных вариантов действия:
  - Если вы хотите защитить паролем доступ к параметрам Родительского контроля, заполните поля **Пароль** и **Подтверждение** и нажмите на кнопку **Продолжить**.
  - Если вы не хотите защищать паролем доступ к параметрам Родительского контроля, по ссылке **Пропустить** перейдите к настройке параметров Родительского контроля.

Откроется окно **Родительский контроль**.
4. Выберите учетную запись пользователя и по ссылке **Настроить ограничения** перейдите к окну настройки параметров Родительского контроля.



## КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА

Родительский контроль позволяет задать ограничения времени, проводимого пользователем за компьютером. Вы можете указать интервал времени, когда Родительский контроль должен блокировать доступ к компьютеру (время сна), а также общее ограничение времени использования компьютера в течение дня. Можно указать различные ограничения для рабочих и выходных дней.

► Чтобы настроить ограничения времени использования компьютера, выполните следующие действия:

1. Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке параметров Родительского контроля» на стр. [2](#)).
2. В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел **Компьютер**.

3. Чтобы указать интервал времени, в течение которого Родительский контроль будет блокировать доступ к компьютеру, в блоках **Рабочие дни** и **Выходные дни** установите флажок **Блокировать доступ с**.
4. В раскрывающемся списке рядом с флажком **Блокировать доступ с** укажите время начала блокировки.
5. В раскрывающемся списке **до** укажите время окончания блокировки.

Расписание времени использования компьютера также можно задать с помощью таблицы. Таблица отображается при нажатии на кнопку  .

Родительский контроль будет блокировать пользователю доступ к компьютеру в течение указанного интервала времени.

6. Чтобы ограничить общее время использования компьютера в течение дня, в блоках **Рабочие дни** и **Выходные дни** установите флажок **Разрешить доступ не более** и выберите интервал времени в раскрывающемся списке рядом с флажком.

Родительский контроль будет блокировать пользователю доступ к компьютеру, когда общее время использования компьютера в течение дня превысит указанный интервал.

7. Чтобы задать перерывы при использовании компьютера пользователем, в блоке **Перерывы в работе** установите флажок **Делать перерыв каждые** и выберите периодичность (например, каждый час) и длительность (например, 10 минут) перерывов в раскрывающихся списках рядом с флажком.
8. В окне **Родительский контроль** включите переключатель **Родительский контроль**, расположенный напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет блокировать доступ пользователя к компьютеру в соответствии с указанными параметрами.

## КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА

С помощью Родительского контроля вы можете ограничить время использования интернета, а также запретить доступ пользователя к избранным категориям веб-сайтов и отдельным веб-сайтам. Кроме того, вы можете запретить пользователю загрузку из интернета файлов определенных типов (например, архивов, видео).

➔ *Чтобы настроить ограничения времени использования интернета, выполните следующие действия:*

1. Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке параметров Родительского контроля» на стр. [2](#)).
2. В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел **Интернет**.
3. Если вы хотите ограничить общее время использования интернета по рабочим дням, в блоке **Ограничение доступа в интернет** установите флажок **Ограничивать доступ в рабочие дни до <ЧЧ:ММ> часов в день** и выберите ограничение по времени в раскрывающемся списке рядом с флажком.
4. Если вы хотите ограничить общее время использования интернета по выходным дням, установите флажок **Ограничивать доступ в выходные дни до <ЧЧ:ММ> часов в день** и выберите ограничение по времени в раскрывающемся списке рядом с флажком.
5. В окне **Родительский контроль** включите переключатель **Родительский контроль**, расположенный напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет ограничивать общее время, проводимое пользователем в интернете, в соответствии с указанными значениями.

➡ Чтобы ограничить посещение определенных веб-сайтов, выполните следующие действия:

1. Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке параметров Родительского контроля» на стр. 2).
2. В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел **Интернет**.
3. Чтобы в результатах поиска не отображалось содержание «для взрослых», в блоке **Контроль посещения веб-сайтов** установите флажок **Включить безопасный поиск**.

При поиске информации на веб-сайтах, таких как Google™, YouTube™ (только для пользователей, не вошедших на сайт youtube.com под своей учетной записью) Bing®, Yahoo!™, Mail.ru, ВКонтакте, Яндекс среди результатов поиска не будет присутствовать содержание «для взрослых».

4. Чтобы запретить доступ к веб-сайтам определенных категорий, выполните следующие действия:
  - a. В блоке **Контроль посещения веб-сайтов** установите флажок **Блокировать доступ к следующим веб-сайтам**.
  - b. Выберите вариант **Веб-сайты для взрослых** и по ссылке **Выбрать категории веб-сайтов** откройте окно **Блокировать доступ к категориям веб-сайтов**.
  - c. Установите флажки напротив категорий веб-сайтов, открытие которых необходимо блокировать.

Родительский контроль будет блокировать открытие веб-сайта пользователем, если его содержимое относится к какой-либо из запрещенных категорий.

5. Чтобы запретить доступ к отдельным веб-сайтам, выполните следующие действия:
  - a. В блоке **Контроль посещения веб-сайтов** установите флажок **Блокировать доступ к следующим веб-сайтам**.
  - b. Выберите вариант **Все веб-сайты, кроме разрешенных в списке исключений** и по ссылке **Добавить исключения** откройте окно **Исключения**.
  - c. В нижней части окна нажмите на кнопку **Добавить**.  
Откроется окно **Добавить новый веб-сайт**.
  - d. Введите адрес веб-сайта, посещение которого необходимо запретить, в поле **Веб-адрес**.
  - e. Выберите область действия запрета в блоке **Область действия**: весь веб-сайт или только указанная веб-страница.
  - f. Если вы хотите запретить посещение указанного веб-сайта, в блоке **Действие** выберите вариант **Запретить**.
  - g. Нажмите на кнопку **Добавить**.

Указанный веб-сайт появится в списке в окне **Исключения**.

6. В окне **Родительский контроль** включите переключатель **Родительский контроль**, расположенный напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет блокировать посещение веб-сайтов, указанных в списке, в соответствии с настроенными параметрами.

➡ Чтобы запретить загрузку из интернета файлов определенных типов, выполните следующие действия:

1. Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке параметров Родительского контроля» на стр. 2).
2. В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел **Интернет**.

3. В блоке **Ограничение загрузки файлов** установите флажки напротив типов файлов, загрузку которых необходимо блокировать.
4. В окне **Родительский контроль** включите переключатель **Родительский контроль**, расположенный напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет блокировать загрузку файлов указанных типов из интернета.

## КОНТРОЛЬ ЗАПУСКА ИГР И ПРОГРАММ

С помощью Родительского контроля вы можете разрешать или запрещать пользователю запуск игр в зависимости от их возрастной категории. Также вы можете запретить пользователю запуск определенных программ (например, игр, программ мгновенного обмена сообщениями) или ограничить время использования программ.

► *Чтобы запретить запуск игр, содержание которых не соответствует возрасту пользователя, выполните следующие действия:*

1. Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке параметров Родительского контроля» на стр. [2](#)).
2. В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел **Программы**.
3. В блоке **Блокировать игры по содержанию** запретите запуск игр, которые не предназначены для выбранного пользователя по возрасту и / или по содержанию:
  - a. Если вы хотите заблокировать запуск всех игр, содержание которых не соответствует возрасту пользователя, установите флажок **Блокировать игры по возрастному рейтингу** и выберите возрастное ограничение в раскрывающемся списке рядом с флажком.
  - b. Если вы хотите заблокировать запуск игр с определенным содержанием, выполните следующие действия:
    - a. Установите флажок **Блокировать игры из категорий для взрослых**.
    - b. По ссылке **Выбрать категории игр** откройте окно **Блокировать игры по категориям**.
    - c. Установите флажки напротив категорий содержания игр, которые нужно блокировать.
4. В окне **Родительский контроль** включите переключатель **Родительский контроль**, расположенный напротив учетной записи пользователя.


► *Чтобы ограничить запуск определенной программы, выполните следующие действия:*

1. Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке параметров Родительского контроля» на стр. [2](#)).
2. В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел **Программы**.
3. В нижней части окна по ссылке **Добавить программу в список** откройте окно **Открыть** и выберите исполняемый файл программы.

Выбранная программа появится в списке в блоке **Блокировать указанные программы**. Kaspersky Internet Security автоматически добавит эту программу в определенную категорию, например, *Игры*.

4. Если вы хотите заблокировать запуск программы, установите флажок напротив названия программы в списке. Также вы можете заблокировать запуск всех программ определенной категории, установив флажок напротив названия категории в списке (например, вы можете заблокировать категорию *Игры*).
5. Если вы хотите установить ограничения на время использования программы, выберите в списке программу или категорию программ и по ссылке **Настроить правила** откройте окно **Ограничение использования программы**.

6. Если вы хотите ограничить время использования программы в рабочие и выходные дни, в блоках **Рабочие дни** и **Выходные дни** установите флажок **Разрешить доступ не более** и в раскрывающемся списке укажите количество часов в день, в течение которых пользователю разрешено использовать программу. Также вы можете указать точное время, когда пользователю разрешено / запрещено использовать программу, воспользовавшись таблицей. Таблица отображается при нажатии на кнопку



7. Если вы хотите задать перерывы в использовании программы, в блоке **Перерывы в работе** установите флажок **Делать перерыв каждые** и выберите частоту и длительность перерыва в раскрывающихся списках.
8. Нажмите на кнопку **Сохранить**.
9. В окне **Родительский контроль** включите переключатель **Родительский контроль**, расположенный напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет применять заданные ограничения при работе пользователя с программой.

## КОНТРОЛЬ ОБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

С помощью Родительского контроля вы можете просматривать переписку пользователя в социальных сетях и программах мгновенного обмена сообщениями и блокировать обмен сообщениями с определенными контактами.

► Чтобы настроить контроль переписки пользователя, выполните следующие действия:

1. Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке параметров Родительского контроля» на стр. 2).
2. В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел **Общение**.
3. Чтобы просмотреть переписку и, при необходимости, заблокировать определенные контакты, выполните следующие действия:
  - a. Выберите вариант **Запретить общение со всеми контактами, кроме разрешенных**.
  - b. По ссылке **Контакты** откройте окно **Контакты**.
  - c. Просмотрите контакты, с которыми переписывался пользователь. Вы можете отобразить в окне определенные контакты одним из следующих способов:
    - Чтобы просмотреть переписку пользователя в определенной социальной сети или программе мгновенного обмена сообщениями, выберите нужный элемент в раскрывающемся списке в левой части окна.
    - Чтобы отобразить контакты, с которыми пользователь вел наиболее активную переписку, в раскрывающемся списке в правой части окна выберите элемент **По количеству сообщений**.
    - Чтобы отобразить контакты, с которыми пользователь переписывался в определенный день, в раскрывающемся списке в правой части окна выберите элемент **По дате переписки**.
  - d. Чтобы просмотреть переписку пользователя с определенным контактом, нажмите на контакт в списке. Откроется окно **История переписки**.
  - e. Если вы хотите заблокировать переписку пользователя с выбранным контактом, нажмите на кнопку **Заблокировать**.
4. В окне **Родительский контроль** включите переключатель **Родительский контроль**, расположенный напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет блокировать обмен сообщениями между пользователем и выбранным контактом.



## КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕПИСКИ

С помощью Родительского контроля вы можете отслеживать и запрещать пользователю употребление в переписке указанных личных данных (например, фамилии, номера телефона, номера кредитной карты) и ключевых фраз (например, ненормативной лексики).

➔ *Чтобы настроить контроль пересылки личных данных, выполните следующие действия:*

1. Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке параметров Родительского контроля» на стр. [2](#)).
2. В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел **Контроль содержания**.
3. В блоке **Контроль передачи личных данных** установите флажок **Запретить передачу личных данных третьим лицам**.
4. По ссылке **Редактировать перечень личных данных** откройте окно **Перечень личных данных**.
5. В нижней части окна нажмите на кнопку **Добавить**.

Откроется окно добавления личных данных.

6. Выберите тип личных данных (например, «номер телефона»), по ссылке или введите описание в поле **Название поля**.
  7. Укажите личные данные (например, фамилию, номер телефона) в поле **Значение**.
  8. Нажмите на кнопку **Добавить**.
- Личные данные появятся в списке в окне **Перечень личных данных**.
9. В окне **Родительский контроль** включите переключатель **Родительский контроль**, расположенный напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет отслеживать и блокировать употребление указанных личных данных в переписке в программах мгновенного обмена сообщениями или через веб-сайты.

➔ *Чтобы настроить контроль употребления ключевых слов в переписке, выполните следующие действия:*

1. Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке параметров Родительского контроля» на стр. [2](#)).
2. В окне настройки параметров Родительского контроля выберите раздел **Контроль содержания**.
3. В блоке **Контроль употребления ключевых слов** установите флажок **Включить контроль употребления ключевых слов**.
4. По ссылке **Редактировать перечень ключевых слов** откройте окно **Контроль употребления ключевых слов**.
5. В нижней части окна нажмите на кнопку **Добавить**.

Откроется окно для добавления ключевого слова.

6. Введите ключевую фразу в поле **Значение** и нажмите на кнопку **Добавить**.
- Указанная ключевая фраза появится в списке ключевых слов в окне **Контроль употребления ключевых слов**.
7. В окне **Родительский контроль** включите переключатель **Родительский контроль**, расположенный напротив учетной записи пользователя.

Родительский контроль будет блокировать передачу сообщений, содержащих указанную ключевую фразу, при переписке через интернет и программы мгновенного обмена сообщениями.



## ПРОСМОТР ОТЧЕТА О ДЕЙСТВИЯХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вы можете просмотреть отчеты о действиях каждого пользователя, для которого настроен Родительский контроль, отдельно для каждой категории контролируемых событий.

► *Чтобы просмотреть отчет о действиях контролируемого пользователя, выполните следующие действия:*

1. Перейдите в окно настройки параметров Родительского контроля (см. раздел «Переход к настройке параметров Родительского контроля» на стр. [2](#)).
2. Выберите учетную запись пользователя и по ссылке **Просмотреть отчет** перейдите к окну отчетов.
3. В блоке с нужным типом ограничения (например, **Интернет** или **Общение**) откройте отчет о контролируемых действиях по ссылке **Подробнее**.

В окне отобразится отчет о контролируемых действиях пользователя.